

# ダメージレベル別毛髪対応

ダメージレベル	0	1	2	3	4
<b>毛髪チェック</b>					
損傷要因		<ul style="list-style-type: none"> <li>セニング</li> <li>乾燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーマ/カラー 単独使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーマ/カラー-連用</li> <li>複合施術</li> <li>アイロン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーマ/カラー-連用</li> <li>ブリーチ</li> <li>アイロン連用</li> </ul>
明度カラー (アンダーカラー)	5以下 ノンカラー	6～9	10～13	14～16	17以上
<b>施術ポイント</b>					
1 剤软化チェックタイム目安	10～15分	10～15分	5～8分 (様子をみながら)	5～8分 (様子をみながら)	5分 (様子をみながら)
1 剤塗布方法	はじめに全体に塗布しプレ软化させる。5～10分放置し、ワインディングする。	全体に塗布	全体に塗布	ブロック毎に塗布	ブロック毎に塗布
前処理剤対応	使用なし			プロエディット ケアワークス CMC・NMF・PPT (エレメントチャージ) ※ダメージレベル「3.5」以上より使用	プライア サーモケアベース

## アテンションポイント

1 剤の塗布量はしっかりと多めに、全頭5ブロックに分けた場合、1ブロックにテニスボール(小)程度の塗布量が必要です。

1 剤塗布後、毛髪が乾くと反応がストップするので、乾き気味になったら再塗布しましょう。\*

※場合により還元作用をストップさせたい時は、再塗布せずにそのまま放置も可能。状況によりコントロールすることができます



全頭に  
テニスボール(小)  
×約5個分の  
泡(35g)の  
塗布量が必要

## 毛髪状態

0 ..... 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5

健康毛～弱損傷毛 (ノンカラー)	中損傷毛	強損傷毛	重損傷毛	超損傷毛
健康毛のため、はじめに1剤を全体に塗布し、プレ软化させることが重要です。	软化チェック時に、软化・ウェーブ状態をしっかり確認し、放置タイムを調整しましょう。		毛先等にダメージがみられる場合は、1剤塗布前に、毛先等に前処理剤をしっかりと塗布しましょう。パーマによる毛髪のチリつきをカバーします。 ※ダメージレベル「3.5」以上より使用	1剤塗布前に、前処理剤を全体に塗布しましょう。パーマによる毛髪のチリつきをカバーします。前処理剤を使用するにあたり、状況によってはロッドを1つ下にさげましょう。